SCHEDA TECNICA

TER BONSAI 2 L

CODICE ARTICOLO: 1343070
CODICE EAN: 8009985024515
CLASSIFICAZIONE: Substrato di coltivazione base
COMPOSIZIONE:

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
Substrato di coltivazione base

pH (in H_2O)	6,5
Conducibilità elettrica	0,4 dS/m
Densità apparente secca	300 kg/m^3
Porosità totale	87 % (v/v)
Volume commerciale	2 litri

Componenti: torba acida, lapillo, sabbia, cornunghia naturale

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: torba acida, sabbia, lapillo

Prodotto ottenuto unicamente a partire da concimi ed ammendanti "Consentiti in agricoltura biologica"

CONFEZIONE: con sacchetto HDPE4 - PLASTICA
CONTENUTO NETTO: 2L
CARATTERISTICHE: substrato ottenuto da un'accurata miscela di torba, lapillo e sabbia, la cui struttura favorisce la circolazione dell'ossigeno garantendo contemporaneamente la corretta ritenzione d'acqua in modo da soddisfare i fabbisogni idrici della pianta tra un'innaffiatura e l'altra. Può essere utilizzato come substrato nell'ambito di qualsiasi tecnica di allevamento in quanto privo di elementi che potrebbero causare squilibri nella crescita.

MODALITA' D'IMPIEGO: si consiglia di rinvasare solo quando le piante sono troppo grandi per i contenitori o quando il substrato comincia a degradare Come regola generale le conifere vanno invasate ogni due-tre anni mentre le caducifoglie ogni anno o due.
Suggerimenti per un corretto rinvaso:

- scegliere un vaso di diametro leggermente superiore del precedente, con foro sul fondo per garantire lo scolo dell'acqua.
- Estrarre la pianta con delicatezza, al fine di non danneggiarla, scuotendo leggermente il terreno che circonda le radici. Accorciare le radici di circa un terzo della loro lunghezza, eliminando quelle morte.
- Aggiungere sul fondo del vaso dell'argilla espansa per uno spessore pari a 1/5-1/6 dell'altezza dello stesso, per garantire un idoneo tasso di umidità per lungo tempo.
- Riempire il vaso con substrato premendo bene la centro, quindi collocare la pianta pressando il substrato intorno, lasciando però il colletto, cioè il punto di giunzione tra radice e parte aerea, leggermente sopraelevato. Completare il riempimento premendo leggermente in superficie.
- Porre il vaso in luogo ombreggiato ed innaffiare con moderazione solo dopo qualche giorno la rinvaso. Successivamente riportare alla luce e concimare.